

Big Sur 対応 dongle ドライバについて

このドキュメントには Big Sur 対応 dongle ドライバに関する情報が記載されています。
インストールする前に、必ずお読みください。

1. dongle ドライバの説明


Vectorworks インストーラおよびネットワーク版のサーバインストーラは自動で dongle ドライバをインストールしますが、インストールされるドライバは mac OS 11.0 (Big Sur) には未対応のドライバとなっております。基本的にはドライバの再インストールは必要ありませんが、mac OS 11.0 (Big Sur) にて現在使用しているドライバで dongle 製品の問題が発生していた場合は、再インストールをしてください。

Vectorworks シリーズ B やネットワーク版サーバをインストール後、Big Sur に対応した dongle ドライバ「v8.21」をインストールしてください。


※M1 チップ搭載マシンに関しては、Rosetta2 環境下での限定的対応となっております。

2. v8.21 ドライバのインストール手順


- 1) 「v8.21」フォルダ下の「Sentinel_Runtime.dmg」をダブルクリックします。
- 2) ディスクイメージがマウントされます。
- 3) まずインストールされているドライバのアンインストールを実行します。
「Uninstall Sentinel Runtime Environment」をダブルクリックしてください。




4) 「Uninstall」 ボタンをクリックします。




5) macOS のアカウントのユーザ名とパスワードを入力してください。



6) アンインストールが完了します。OK ボタンを押してください。




7) 「Sentinel Runtime Uninstaller」 の「Quit」 ボタンを押してください。




8) 次に v8.21 ドライバをインストールします。


「Install Sentinel Runtime Environment」をダブルクリックしてください。




9) 「続ける」ボタンをクリックします。




10) 「続ける」ボタンをクリックします。使用許諾契約をお読みにになり、「同意する」ボタンをクリックしてください。







1 1) 「続ける」ボタンをクリックします。




1 2) インストール先を確認し、「インストール」ボタンをクリックします。



1 3) macOS のアカウントのユーザ名とパスワードを入力してください。



14) インストール完了です。「閉じる」ボタンをクリックしてください。



3. 各ドライバの OS 対応状況

Mac

- v7.81 : macOS 10.13 (High Sierra) / macOS 10.12 (Sierra) / macOS 10.11 (El Capitan)
- v8.11 : macOS 10.15 (Catalina) / macOS 10.14 (Mojave) / macOS 10.13.6 (High Sierra)
- v8.21 : macOS 11.0 (Big Sur) / macOS 10.15 (Catalina) / macOS 10.14 (Mojave)

以上

エーアンドエー株式会社

2021.5.28

-
- ☐ Vectorworks、Renderworks、MiniCAD は、Vectorworks, Inc. の登録商標です。
 - ☐ Braceworks、SmartCursor、VectorScript は、Vectorworks, Inc. の商標です。
 - ☐ Apple、Mac は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
 - ☐ Microsoft、Windows またはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ☐ Adobe、Acrobat は Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
 - ☐ その他すべての商標は、それぞれの権利帰属者の所有物です。
 - ☐ 本書に記載されている一部または全部を無断で転載する事は禁止されています。
 - ☐ 本ソフトウェアの仕様や本書に記載されている内容は、将来予告なしに変更される場合があります。